

## Intoxication Médicamenteuse Volontaire

Cas Concret DEA

Fiche de mise en situation

Chef	Equipier
*Analyse de la situation / Survenue	*Ramasse les médicaments et les met dans un sac / vérifie les poches, les poubelles et le lieux entourant la victime
*Libération des voies aériennes	
*PLS ( Position Latérale de Sécurité )	*Cherche le matériel de sécurité
*Montage du matériel de sécurité	
*Questionnement si personne proche présente: (Nom? Age? A-t-il un traitement? Si oui, Quoi? Quelle Fréquence? Ordonnance? Les boites étaient pleines? Est-il dépressif? Boit-il? Nom du médecin traitant? Allergies? Si oui à Quoi? Antécédents médicaux? Est-ce la première fois?)	*Note les informations
*Prise des constantes + Conscience?	*Passage de l'alerte au centre 15
	*Rapporter les informations du centre 15 notamment l'oxygénation.
*Donner les ordres pour la préparation du matériel de relevage/brancardage	*Cherche le matériel de relevage/brancardage
*Ordre de relevage	
	*Récupère le matériel de sécurité, vérifie les accès de sortie/ brancardage
*Evacuation/Brancardage	
	<p><b><u>Les Signes:</u> <i>Atteinte de l'état de conscience, qui peut être diminué (sommolence, coma) ou augmenté (agitation) titubements, perte d'équilibre, difficultés à parler (voix pâteuse ou débit accéléré) confusion, hallucinations, *tremblements pouvant aller jusqu'aux convulsions, nausées et vomissements, diarrhées (parfois sanglante), constipations, maux de ventre, brûlures d'estomac</i></b></p>



**\*OXYGENE SOUS PRESCRIPTION  
MEDICALE c15**



**Informations:** Pour la prise de tension l'équipier à une main sur la hanche et une main à l'épaule et tourne légèrement la victime pour libérer le bras, le chef lui prend la tension sur le bras dégagé et allongé

---

**\*La libération des voies aérienne chez une  
personne inconsciente qui ventile se fait avant de  
la mettre en PLS**

**La mise en PLS sera systématique en arrivant sur les  
lieux pour un IMV**